

WINDOWS 10 INSTALLATIE MAKEN

LET OP! U dient uw vorige besturingssysteem(bijvoorbeeld Windows 7) eerst te verwijderen voordat u een nieuwe besturingssysteem installeert op uw computer/laptop! U dient een schone installatie uit te voeren.


Instructie windows 10 installeren:

Voordat u met de Media Creation Tool een upgrade naar Windows 10 gaat uitvoeren is het natuurlijk wel van belang dat u back-ups maakt van al uw belangrijke bestanden.

- [Media Creation Tool downloaden \(32 bit\)](#)
- [Media Creation Tool downloaden \(64 bit\)](#)

Via de bovenstaande twee links kunt u de juiste versie van de Media Creation Tool downloaden.


Het upgraden naar Windows 10 werkt op deze manier iets anders, maar in principe is het upgradeproces identiek. Het grootste verschil zit hem namelijk in de mogelijkheid om een installatieschijf of USB-stick voor een andere computer aan te maken. Je kan de Media Creation Tool dus op een andere computer uitvoeren dan welke je daadwerkelijk naar Windows 10 wilt gaan upgraden.



Windows 10 installatiemedia voor een andere PC maken

Wanneer u een installatieschijf of USB-stick voor een andere computer wilt aanmaken kiest u in het hoofdscherm van de Media Creation Tool voor de optie "Windows 10 installatiemedia voor een andere PC maken". In het volgende scherm kunt u vervolgens de gewenste taal kiezen en de versie van Windows 10. Ook kan je hier aangeven of je specifiek een ISO voor enkel de 32 bit of 64 bit versie of voor beide wilt aanmaken.

Wanneer je kiest voor **beide** kan je tijdens de installatie kiezen of je de 32 of 64 bit versie van Windows 10 wilt installeren. Hiervoor heb je geen aparte licentie nodig, echter kan je natuurlijk geen 32 bit versie van een eerdere Windows-versie upgraden naar een 64 bit versie van Windows 10. Of een 64 bit versie upgraden naar de 32 bit versie. Mocht je dus een 32 bit versie van Windows 7 of 8 hebben kan je alleen upgraden naar de 32 bit versie van Windows 10, dit geldt dus eveneens voor de 64 bit versie.



Vervolgens kan je aangeven of je een USB-stick (USB-flashstation) wilt aanmaken of een ISO-bestand wat u laten op een beschrijfbare DVD kan branden. Kies hier de gewenste optie, uiteraard is het altijd mogelijk om een ISO-bestand later ook nog naar een USB-stick weg te schrijven.

